Changer le Logo quand on utilise DIR2BOOT

GX-WIKI



Sommaire

1	Introduction	2
2	Pré-requis	2
3	Le Tutoriel Conversion de votre "logo.bmp" en "logo.mr"	2 2 3
4	Remerciement	3

1 Introduction

Ce tutoriel explique comment avoir votre propre logo lors du chargement du CD quand vous utilisez ${\bf Dir2Boot}$

2 Pré-requis

Matériel :

- Une image avec les caractéristiques suivantes :
 - format : bmp
 - couleurs inférieures ou égales à 128 couleurs
 - de dimension maximale 320×90
- Le logiciel Logo Inserter Dreamcast
- Le logiciel Dir2Boot

Temps : 5 minutes

Difficulté : Facile

3 Le Tutoriel

Conversion de votre "logo.bmp" en "logo.mr"

Commencer par ouvrir le logiciel Logo Inserter Dreamcast.



Cliquez sur le premier dossier

🔤 Logo inse	erter Dreamcast				
Image :	image.mr	Preview			
Boot File :	ip.bin	۲			
Ge					
UE					
		Colors nbr : Width :	•		
GO	Welcome to the Real World	Height : T) Size :	•	?	

Choisissez alors votre "logo.bmp". Il apparaît alors dans la fenêtre "Aperçu" ainsi que ses caractéristiques.



Si tout correspond cliquez sur "OK". Un message d'erreur apparaît, vous n'avez pas le choix, cliquez sur "OK".

🚾 Logo inser						×
Image :	logo.bmp		Preview			
Boot File : [ip.bin		GX	-MO	D .com	
		logoinsertwi [3			
		Couldn't find ip.bin				
U٤	nesia le	OK				
			Colors nbr :	90		
			Width :	320		
GO) Welcome to the Real World	EXIT	Height : Size :	90 86400	?	

Le fichier "logo.mr" se trouve alors dans le même répertoire que "logo.bmp"

Modification de Dir2Boot

Ouvrez le répertoire "Tools" de Dir2Boot. Copiez ici votre fichier "logo.mr". Supprimez le fichier "iplogo.mr" et renommez votre "logo.mr" en "iplogo.mr". Et voilà, votre logo apparaîtra sur les CD que vous ferez avec Dir2Boot

4 Remerciement

Un grand merci à zouzzz

EZIAL